

Réplication DFS (Windows)

Contributeurs

(SISR2-2016) Benjamin Landais

DFS (Distributed File System) : Ce système de fichier hiérarchisé permet de structurer les fichiers partagés sur différents serveurs du réseau de façon logique. Il permet de référencer un ensemble de partages qu'il faudra rendre accessibles de manière uniforme puis, de centraliser l'ensemble des espaces disponibles sur cet ensemble de partages.

Avec le DFS, l'utilisateur final ne visualise pas le nom du serveur sur lequel il accède pour lire les données, cela est totalement transparent. L'avantage c'est que si le serveur vient à changer à cause d'une panne ou pour cause d'évolution, le chemin d'accès restera le même.

Prérequis & environnement



- Pour construire un cluster nous avons besoin de **faire partie d'un domaine**, donc d'un AD.
- Chaque manipulation se fera depuis un compte administrateur du domaine.
- Disposer d'au moins 40 Go pour réaliser une bonne installation.
- Le rôle **DFSR** doit être installé sur tous les serveurs qui seront membre d'un groupe de réplication.

Installer le serveur DFS (Sur l'AD éventuellement)

1. Commencer par ouvrir le « **Gestionnaire de serveur** », cliquer sur « **Gérer** » puis « **Ajouter des rôles et fonctionnalités** » dans le menu. Cliquez sur « **Suivant** » afin de passer l'étape « **Avant de commencer** ».
2. Dans le cas où plusieurs serveurs apparaissent, choisir le serveur sur lequel vous souhaitez installer le rôle.
3. Cliquer sur « **Service de fichiers et de stockage** » puis sous « **Services de fichiers et iSCSI** » cocher « **Espaces de nom DFS** » et « **Réplication DFSR** » (Dans le cas où l'on souhaite créer une cible répliquée sur ce serveur directement).
4. Une fenêtre apparaît, cliquer sur « **Ajouter des fonctionnalités** » pour installer les fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement du rôle. Cliquer sur « **Suivant** » deux fois.
5. Autoriser le redémarrage automatique et cliquer sur « **Oui** » puis sur « **Installer** » pour passer à l'installation.
6. Les rôles sont désormais installés.


Création d'une racine DFS espace de noms de domaine

1. Ouvrir le gestionnaire de serveur, cliquer sur « **Outils** » puis ouvrir la console « **Gestion du système de fichiers distribués DFS** ».

2. Effectuer un clic droit sur « **Espaces de noms** » et « **Nouvel espace de noms...** ».
 3. Indiquer le serveur d'espaces de noms qui hébergera les espaces de noms.
 4. Indiquer le nom de votre racine, ici Partage. Ensuite, cliquer sur « **Modifier les paramètres** » et définir les droits d'accès de l'espace de noms. Enfin, valider en cliquant sur « **OK** » puis sur « **Suivant** ».
- 
5. Cocher « **Espace de nom de domaine** » afin d'utiliser le nom des serveurs depuis l'AD et ainsi ciblé vers plusieurs serveurs. Le mode Windows server 2008 permet une compatibilité entre plusieurs serveurs de version plus âgé.
- 
6. Cliquer sur « **Créer** » afin de valider les configurations.

Création dossier partagé et liaison DFS

Les « Liaison DFS » font références à dossier partagé. Le dossier sera le nom du partage affiché côté client et dans la configuration du serveur, une liaison sera effectuée entre ce dossier DFS et la cible DFS afin de faire un lien entre les deux éléments. Certains dossiers n'utilisent pas de cible, uniquement dans le but hiérarchiser les espaces de noms DFS. **NB** : La création d'une liaison DFS est identique que ce soit pour une racine autonome ou une racine espace de noms de domaine. Nous devons créer un dossier partagé sur nos serveurs faisant office de stockage (DATA-130 et DATA-131).

1. Positionner vous à l'endroit où vous voulez stocker votre dossier partagé. Suivant notre arborescence, nous créons le dossier « **Depot** » dans le « **C:** ».
 2. Il est recommandé de créer les dossiers partagés dans une partition dédiée au stockage.
 3. Ensuite faites clic droit sur celui-ci puis « **Propriétés** ». Nous attribuons les droits aux dossiers parents, par conséquent, tous les dossiers enfants disposeront des mêmes droits.
 4. Rendez-vous sur l'onglet « **Partage** » et cliquez sur « **Partage avancé...** ».
- 
5. Dans le cadre de la démarche, nous donnons les droits totaux à tout le monde. Le but étant de vérifier le bon fonctionnement de la réplication, on limitera les droits NTFS par la suite, au besoin.



Nous recommencerons la manipulation sur chaque dossier afin de créer l'arborescence souhaitée.




Installer les rôles DFSR sur les serveurs cibles

Rappel : Vous devez installer DFSR sur tous les serveurs qui seront membre d'un groupe de réplication pour que cela fonctionne. Nous installons directement le rôle via cette commande PowerShell :

```
Install-WindowsFeature FS-DFS-Replication
```

Attention, lorsque l'on installe un rôle via PowerShell, l'interface graphique ne s'installe pas. On utilise uniquement cette commande sur les serveurs cibles car vous n'aurez pas d'administration à faire par la suite.

Création de l'arborescence depuis le serveur DFS

1. Dans la console « **Gestion du système de fichiers distribués DFS** », effectuez un clic droit sur la racine DFS que nous avons créé précédemment. Cliquez sur « **Nouveau dossier** ». 
2. Remplissez le champ « **Nom** », par exemple par « Depot » vu que c'est le premier dossier de l'arborescence que je souhaite créer. Cliquez sur « **OK** » pour valider. Nous ajouterons des « **Cibles de dossier** » lors de la prochaine étape.
3. Recommencez cette opération de façon à créer l'arborescence présentée sur le schéma ci-dessus. Pour créer un sous-dossier à « **Depot** », positionnez-vous sur ce dossier. 
4. Lorsque l'on indique 2 cibles différents pour un même dossier, alors, Windows nous demande si l'on souhaite créer un groupe de réplication, cliquer sur « **Oui** ». Si l'on souhaite, nous pouvons cliquer sur « non » et créer le groupe de réplication plus tard depuis l'onglet « **Réplication** », « **Système de fichier distribués DFS** », faire un clic droit sur l'onglet « **Réplication** » puis cliqué sur « **Nouveau groupe de réplication...** ». 
5. Nommez le groupe de réplication, saisissez éventuellement une description, puis, continuez en cliquant sur « Suivant ».
6. Indiquez les serveurs membres de la réplication et cliquer sur « **Ajouter** ».

From:
<https://wiki.sio.bts/> - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:
<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=dfs>

Last update: **2020/07/26 16:27**

