

# Gérer FAN (fully automated Nagios)

## Installer le serveur

FAN est une installation préconfigurée sur un système CentOS. Il faut donc télécharger la dernière Iso et suivre les étapes de configuration.

## Configurer un hôte

Configuration de l'hôte côté serveur : aller sur Centreon



Ajouter l'hôte sur **configuration, Hosts, add**



## Ajouter les informations liées au serveur

- **HOST NAME** : Nom du serveur exemple : NOTICES
- **IP Address** : Adresse IP du serveur exemple : 172.20.51.117
- **Add template** : Dire sur quoi tourne la machine exemple : Serveur-linux
- **Create Services linked o the Template too** : Créer des services selon la machine renseignée. Exemple : mettre NO
- **Check period** : Sélectionnez la période sur laquelle les tests vont être réalisés. Exemple : 24x7 (24h/24h 7j7)
- **Check Command** : Choisir le test à effectué exemple : Check\_Centreon\_Ping (Ping de la machine)
- **Args** : Détermination du seuil d'alerte
- **Max Check Attemps** : Nombre d'essais avant déclaration d'incident. Exemple : 5 ping de la machine après le serveur est considéré comme ayant un accident
- **Normal Check Interval** : Intervalle d'essai de ping. Exemple : 1\*60 secondes (1 ping toute les 60 secondes)
- **Retry Check Interval** : Intervalle d'essai de ping après échec du ping d'intervalle normal exemple : 1x60 secondes
- **Active Checks Enable** (activer le test) exemple : YES (active le test sélectionné dans *check command*)
- **Passive Checks Enable** : Test passivement



## Ajouter le serveur

Aller dans **Configuration, Monitoring Engines** et cocher selon les besoins puis export :

- **Generate Configuration Files** : Pour créer un fichier de configuration
- **Run monitoring engine debug (-v)** : Lance le *debug* du service de supervision
- **Move export Files** : Déplace l'export du fichier de configuration
- **Restart Monitoring Engine** : Relancer le service de supervision
- **Include Comments** : inclure dans le fichier de configuration des commentaires
- **Method** : Choisir la méthode de relance (exemple : Restart)



From:  
<https://wiki.sio.bts/> - **WIKI SIO : DEPUIS 2017**

Permanent link:  
<https://wiki.sio.bts/doku.php?id=fan>

Last update: **2020/07/26 16:27**

